



Sunreflex Stammschutzfarbe

Spritzfähige Stammschutzfarbe

- Effektiver Schutz gegen Sonnennekrose
- Arbeitshöhe bis 3m ohne Leiter möglich
- Kein Voranstrich notwendig
- Sehr hohe Elastizität
- UV-Reflexion und Kälte-/ Hitzeschutz durch Mikro-Silizium Technologie „ISO-SAFE tec“
- Für alle Holzarten geeignet
- Schnelles Arbeiten durch Aufsprühen mit Druckspritze



Warum den Stamm schützen?

SUNREFLEX ist eine dauerelastische, wasserbasierende Stammschutzfarbe gegen abiotische Schäden am Stamm von Laubgehölzen. Ziel der Verwendung ist die Verringerung/Vermeidung von Rissen am Stammmantel bei Auftreten extremer Temperaturunterschiede („Frostrisse“/„Sonnenrisse“/„Sonnennekrose“). Dadurch kann die Ausfallrate minimiert und der Pflegeaufwand verringert werden.

Anwendung

Grobe Verunreinigungen am Stamm beseitigen. Kanister vor Gebrauch kräftig schütteln. SUNREFLEX kann ganzjährig bereits ab 2°C Außentemperatur verwendet werden. Der zu streichende Stamm muss ebenfalls frostfrei sein.

Pinselauftrag: Unverdünntes SUNREFLEX mit einem geeigneten Pinsel immer gleichmäßig und stammumfassend aufbringen.

Spritzauftrag: SUNREFLEX mit max. 10% Wasser verdünnen und in Applikationsgerät mit Vorfilter füllen. Druckschlauch einführen und Druck auf die Pumpe bringen. Gleichmässig auf den Stamm aufsprühen. Einstellen des Spritzbildes: Durch drehen der Mutter am Düsenkopf kann das Spritzbild verändert werden. Bitte die Einstellung für grobe Tropfen wählen. Dabei den optimalen Abstand der Düse zum Stamm ermitteln (die Spritzbreite ist vom Druck abhängig).



NICHT bei Frost, Regen oder bevorstehenden Regen auftragen und den Zeitpunkt der Applikation so wählen, dass SUNREFLEX antrocknen kann. Bei starkem Wind nicht mit Spritzgerät applizieren. Nicht in Richtung anderer Personen, Tiere oder Gegenstände sprühen. Boden eventuell mit Abdeckung vor Tropfen schützen.

Aufwandmenge

Die Aufwandmenge ist abhängig von der Beschaffenheit der Stammrinde. Für einen Stamm mit 2 m Höhe und einem Stammumfang von 14 bis 16 cm werden ca. 200 g (glatte Rinde) bis ca. 400 g benötigt.



Reinigung

Bei kurzzeitiger Arbeitspause muß das Sprühgerät nicht mit Wasser gereinigt werden. Den Farbbehälter auf den Kopf stellen und Sprühlanze und Düse so lange entleeren bis nur noch Luft austritt. (Analog wie beim Reinigen von Farbspraydosen.)

Nach Beendigung der Arbeiten bitte sofort den Behälter des Sprühgerätes mit klarem Wasser reinigen. Mit einem Rest des klaren Wassers den Behälter wieder unter Druck setzen und den Schlauch und die Sprühlanze reinigen.

Weitere Hinweise

Gewässerschutz: noch entleerte Kanister/Behälter in Gewässer gelangen lassen.

Anwenderschutz: (SB 001) Jeden unnötigen Kontakt der Haut und Augen mit SUNREFLEX vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. (SS 1201) Bei der Handhabung von SUNREFELX Universal- Schutzhandschuhe tragen.

SUNREFLEX von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Das Produkt muss sicher vor Kindern aufbewahrt werden.

Entsorgung: Abfallschlüssel-Nr. 080120. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet nach Abfallschlüssel-Nr. 170904 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle) oder als Hausmüll entsorgt werden.

Lagerung und Transport: Frostfrei transportieren und lagern.

Anwenderhinweise/Gewährleistung: Die Anwendung von SUNREFLEX darf nur ausschließlich in den durch die Gebrauchsanweisung festgelegten Anwendungsgebieten erfolgen. Da die Lagerung und Anwendung von SUNREFLEX außerhalb des Einflusses des Herstellers/Vertreiber liegen, haften wir ausschließlich für die gleichbleibende Qualität des Produktes und tragen nicht das Anwendungs- und Lagerungsrisiko.

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch, Tier und Umwelt ist die Gebrauchsanweisung einzuhalten.